


Piano Hosting con Pannello cPanel

Loggarsi nel pannello di controllo del proprio dominio con i dati indicati nell'email di attivazione:




esempio: <https://www.eurologon.com:2083>

Se il dominio NON è ancora propagato è necessario sostituire il nome del dominio con l'indirizzo IP indicato nell' EMAIL di ATTIVAZIONE

esempio: <https://93.191.240.181:2083/>

Dopo essersi collegati comparirà la schermata iniziale del pannello, nel box "Gestione Email" cliccare su "Aggiungi/Rimuovi indirizzi"



Inserire i dati del nuovo account di posta da creare

Aggiungi un nuovo indirizzo email

Inserisci l'utente e la password che vuoi utilizzare:

Email: @ comune.pozzoloformigaro.al.it

Password:

Password (nuovamente):

Resistenza (perché?): [Generatore di password](#)

Quota Casella: 250 MB
 Illimitato

[Crea Indirizzo](#)

ed utilizzare il bottone **“Generatore di password”** per creare la nuova password

Aggiungi un nuovo indirizzo email

Inserisci l'utente e la password che vuoi utilizzare:

Email: @ comune.pozzoloformigaro.al.it

Password:

Password (nuovamente):

Resistenza (perché?): [Generatore di password](#)

Quota Casella: 250 MB
 Illimitato

[Crea Indirizzo](#)

Indirizzi Attuali

Trova Email

risultati per pagina:

Indirizzo ↑ @ Dominio	Spazio Utilizzato / Quota	Azioni
-----------------------	---------------------------	--------

Password Generator Close

[Generate Password](#)

Advanced Options »

Length: (10-18)

Alpha Characters:

Both (aBcD)
 Lowercase (abc)
 Uppercase (ABC)

Non Alpha Characters:

Both (1@3\$)
 Numbers (123)
 Symbols (@#\$)

I have copied this password in a safe place.

[Use Password](#) [cancel](#)

Una volta inseriti tutti i dati cliccare su **“Crea Indirizzo”**; non selezionare mai **“illimitato”** per la **“Quota Casella”**

In questa sezione, puoi gestire le caselle di posta elettronica associate al tuo dominio(i). Seleziona il dominio di cui intendi gestire le mail dalla lista a fianco del campo Email.

Aggiungi un nuovo indirizzo email

Inserisci l'utente e la password che vuoi utilizzare:

Email: @ ✓

Password: ✓

Password (nuovamente): ✓

Resistenza (perché?): Very Strong (100/100) Generatore di password

Quota Casella: MB ✓
 Illimitato

Crea Indirizzo

Indirizzi Attuali

Trova EmailRisultati per pagina:

Quando l'account di posta è stato creato, comparirà nell'elenco sottostante e sarà possibile:

- cambiare la password
- cambiare la dimensione (Modifica Quota)
- cancellarlo

Crea Indirizzo

Indirizzi Attuali

Trova EmailRisultati per pagina: ▼

Indirizzo ↑ @ Dominio	Spazio Utilizzato / Quota	Azioni
info@comune.pozzoloformigaro.al.it	0 / 250 MB	Modifica Password Modifica Quota Rimuovi More ▼

Note

Cliccando sul bottone “**More**” compariranno altre 2 opzioni:

- collegamento diretto alla webmail
- indicazioni sulla configurazione dell'indirizzo di posta nel proprio client

Resistenza (perché?): [Generatore di password](#)

Quota Casella: 250 MB Illimitato

[Crea Indirizzo](#)

Indirizzi Attuali

Trova Email [Trova Email](#) Risultati per pagina: 25 ▼

Indirizzo ↑ @ Dominio	Spazio Utilizzato / Quota	Azioni		
info@comune.pozzoloformigaro.al.it	0 / 250 MB	Modifica Password	Modifica Quota	Rimuovi More ▼

[Accedi alla Webmail](#)
[Configura Client di Posta](#)

 **Note**

La quota disco viene ricalcolata ogni quattro ore.

Cliccando su “Configura Client di Posta” sarà possibile scaricare dei Tool per la configurazione automatica dei principali client oppure leggere le informazioni necessarie alla configurazione manuale del client

Seleziona un'applicazione email:

[Auto-Configura Microsoft Outlook® per accesso IMAP](#)
[Auto-Configura Microsoft Outlook® per accesso IMAP \(SSL\)](#)
[Auto-Configura Microsoft Outlook® per accesso POP](#)
[Auto-Configura Microsoft Outlook® per accesso POP \(SSL\)](#)
[Auto-Configura Microsoft Outlook Express® per accesso IMAP](#)
[Auto-Configura Microsoft Outlook Express® per accesso IMAP \(SSL\)](#)
[Auto-Configura Microsoft Outlook Express® per accesso POP3](#)
[Auto-Configura Microsoft Outlook Express® per accesso POP3 \(SSL\)](#)
[Auto-Configura Apple Mac Mail.app® per accesso IMAP](#)
[Auto-Configura Apple Mac Mail.app® per accesso IMAP \(SSL\)](#)

*Aiuto per IMAP: Il "Prefisso Percorso IMAP" deve essere impostato su INBOX altrimenti Mail.app non sarà in grado di salvare la posta cancellata, spedita e le bozze sul server. [clicca per maggiori informazioni](#)

Impostazioni Manuali

Utente Server Mail: info+comune.pozzoloformigaro.al.it

Server POP3 di ingresso: mail.comune.pozzoloformigaro.al.it

Server SMTP di uscita: mail.comune.pozzoloformigaro.al.it (il server richiede l'autenticazione) **port 25**

Protocolli Ingresso Email Supportati: POP3, POP3S (SSL/TLS), IMAP, IMAPS (SSL/TLS)

Protocolli Uscita Email Supportati: SMTP, SMTPS (SSL/TLS)